

Schnelleinstieg MAGPlanLite

[Installation](#)

[Start von MAGPlanLite](#)

[Aktivierung von MAGPlanLite](#)

[Was geschieht mit den Demo-Daten](#)

1. Installation der Demoversion von MAGPlanLite

Die Demo-Version von MAGPlanLite (maglitedemo.exe) können Sie auf der [MAGPlanLite-Webseite](#) herunterladen.

Der Installationsprozess der Demoversion von MAGPlanLite läuft weitgehend automatisch ab. Während des Installationsvorganges müssen Sie entscheiden, wohin **MAGPlanLite** installiert werden soll.

1.1 Installation auf einem lokalen Laufwerk

Bei der Installation auf einem lokalen Laufwerk geben Sie das Laufwerk und das Verzeichnis an, in das MAGPlanLite installiert werden soll.

1.2 Installation im Netzwerk

Soll MAGPlanLite im Netzwerk betrieben werden, muss die Installation des Programms auf einen Server erfolgen. Auf dem Server wird nur Festplattenplatz benötigt. Führen Sie die Installation von einem Arbeitsplatz aus und wählen Sie als Zielverzeichnis ein Verzeichnis auf dem Server. Gleichzeitig mit der Installation des Programms auf dem Server wird der Rechner, von dem aus die Installation durchgeführt wird, als erster Arbeitsplatz eingerichtet. Beachten Sie, dass Sie für das gewählte Zielverzeichnis auf dem Server die vollen Zugriffsrechte (auch auf die Unterverzeichnisse) haben.

Starten Sie die Datei **maglitedemo.exe**. Sie erhalten dann mehrere Masken folgender Art:



Befolgen Sie jeweils die Anweisungen und/oder treffen Sie die geforderte Entscheidung.

1.3 Zusatzarbeitsplätze installieren


Nach der Installation von MAGPlanLite auf einem Server können die Zusatzarbeitsplätze eingerichtet werden. Die Festplatte des Servers bzw. das Installationsverzeichnis von MAGPlanLite muss für die Zusatzarbeitsplätze als Laufwerksbuchstabe zur Verfügung stehen oder über einen UNC-Pfad erreichbar sein.

Starten Sie am Arbeitsplatz den Sie einrichten wollen die Datei '**magarblite.exe**'. Die Datei 'magarblite.exe' befindet sich im Verzeichnis auf dem Server, in das MAGPlanLite installiert wurde.

Sie erhalten dann mehrere Masken folgender Art:



Befolgen Sie jeweils die Anweisungen und/oder treffen Sie die geforderte Entscheidung.



Entscheiden Sie, ob an diesem Arbeitsplatz eine Verknüpfung auf das MAGPlanLite Grundmodul (voller Funktionsumfang) oder auf das Modul für Störmeldungen erstellt werden soll.


Anschließend werden noch folgende Information benötigt:

- Verzeichnis für die MAGPlanLite Hilfe-Datei; Die Hilfe-Datei muss auch bei einer Netzwerk-Installation in einem Verzeichnis auf dem lokalen Rechner sein. Dies ist eine Windows Sicherheitseinschränkung.
- Das Installationsverzeichnis von MAGPlanLite auf dem Server

Nach erfolgreicher Arbeitsplatz-Installation kann das ausgewählte 'MAGPlanLite-Grundmodul' oder das 'Störmodul' über das Menü **Start->MAGPlan->MAGPlanLite** aufgerufen werden.

2. Start von MAGPlanLite

Nach erfolgreicher Installation kann das Programm **MAGPlanLite** über das Menü **Start->MAGPlan** aufgerufen werden.

In der Benutzeranmeldung ist der Benutzer **mag** voreingestellt. Es ist kein Passwort aktiviert. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche  um sich an MAGPlanLite anzumelden. Der Benutzer **mag** hat alle Rechte in MAGPlanLite. Löschen Sie diesen Benutzer nicht, bevor Sie einen neuen Benutzer mit Administrationsrechten angelegt haben.

3. Aktivierung von MAGPlanLite

Die Demo-Version von MAGPlanLite kann 21 Tage getestet werden. Nach Ablauf der Testzeit erscheint die Meldung:



Sie können jetzt noch weiter testen, aber ab diesem Zeitpunkt ist die Anzahl der erfassbaren Datensätze auf 10 Datensätze je Datenbereich beschränkt.

Wenn Sie weiter mit MAGPlanLite arbeiten wollen, müssen Sie eine Lizenz erwerben. Benutzen Sie dazu das [Bestellformular](#) auf der Webseite von MAGPlanLite.

Kurz nach der Bestellung erhalten Sie die Lizenzdateien per Email. Kopieren Sie die Lizenzdateien in das Installationsverzeichnis von MAGPlanLite. Damit ist MAGPlanLite aktiviert und zeitlich unbegrenzt benutzbar.

4. Was geschieht mit den Demodaten?

Sie können die Demodaten und die von Ihnen erfassten Daten weiter benutzen oder mit bereinigten Daten neu anfangen. Das Löschen der Demodaten kann nicht rückgängig gemacht werden. Über den Menüpunkt **'Dienstprogramme->Demo-Daten deaktivieren'** werden die Demodaten gelöscht.



Wenn Sie diese Meldung bestätigen, werden die Demo-Daten entfernt und MAGPlanLite ist im Grundzustand.